# **Quick Quide**

Este documento demonstra as principais etapas para realizar o Download, Instalação e Configuração dos Módulos NDD Print, com a finalidade de utilizar as funcionalidades de Contabilização, Liberação Segura e Políticas.

nddprint

Download

Faça o login no Site de downloads <u>https://resources.nddprint.com/downloads</u> com as suas credenciais.

2 Realize o download dos módulos NDD Print Host, NDD Print Releaser and NDD Print MF HP.

NOTA As credenciais de acesso devem ser solicitadas através do Suporte da NDD Tec https://ndd.tech/ndd-print/suporte/

## 1 Instalação

### Pré requisitos

Você pode acessar os manuais em nosso Help Center: https://help-nddprint-pt.scrollhelp.site

Antes de iniciar os próximos passos, verifique se os requisitos são atendidos.

HARDWARE (MÍNIMO)	SISTEMA OPERACIONAL	SOFTWARE	PORTAS	
Processador: Dual-Core 1.7GH	Windows Server 2008 Standard Edition (32 Bits) com SP2		NDD TCP – 5656, 56562, 56563, 56569, 56570	
Memória: 4GB	Windows Server 2008 Standard Edition R2 (64 Bits) com SP1	Net framework 4.8	Ambiente TCP – 443, 80, 389, 686 UDP – 161 e 162	
Espaço em disco: Superior a 10 GB	Windows Server 2012 – 2016 – 2019 Standard Edition (64 Bits)			

### NDD Print Host



#### NOTA

Durante a instalação, a tentativa de conexão com o Data Center será realizada através do Protocolo HTTPS (Porta 443). Em alguns ambientes é necessário configurar o Proxy para completar a conexão. Nesses casos, o instalador mostrará uma mensagem de falha, clique em aceitar para iniciar o assistente de configuração do Proxy.

Este modulo permite a utilização de um Banco de dados SQL Server para melhorar a performance, recomendado quando o ambiente possuir mais de 200 impressoras.



O NDD Print Agent é instalado junto com o NDD Print Releaser

Se o NDD Print Releaser for instalado em um servidor diferente do NDD Print Host, será solicitado o Endereço do servidor no momento da instalação. Para mais informações sobre demais formas de instalação, consulte o manual.

Este modulo permite a utilização de um Banco de dados SQL Server para melhorar a performance, recomendado quando o ambiente possuir mais de 200 impressoras.

NDD Print MF HP						
1 Clique em próximo		2 Escolha o Diretório de Instalação		Preencha o endereço do NDD Print Host     I     I		4 Clique em instalar
ΝΟΤΑ						

A linguagem da instalação será de acordo com a do NDD Print Host.

Se o NDD Print MF HP for instalado em um servidor diferente do NDD Print Host, será solicitado o Endereço do servidor no momento da instalação.

**Quick Quide** 

### 2 Configuração básica

NDD Print Host						
<b>Integração com AD</b> Configurar a integração para possibilitar a autenticação e a sincronia LDAP.	Habilitar autenticação	Habilitar sincronia	Selecionar os atributos de Usuário que serão sincronizados			
	Printers Users	Printers Users				
1 Na aba Usuários	Clique em Integração de		a Users			
Users Users	Domínos	2 Clique em integração de Domínos	2 Escolha os Atributos			
Clique em Integração de Domínos     Segara de Comúnica de Com	Domain Integration Domains	Domain Integration	User annohonozation not enabled Antibules to be synchronized Set which are the user attributes that will be synchronized.			
Domain Integration	3 Clique em Propriedades	Domains	Email Synchronize PIN Codes			
3 Clique em Adicionar	<ul> <li>Autenticação Integrada</li> </ul>	3 Clique em propriedades	Uter secure PIN Synchronize physical identifiem			
Em Conexão preencha os campos de	🚥 Integrated Authentication	4 Selecione Configurações Gerais	Selecionar atributos de Contas que serão			
4 acordo com a configuração do domínio	5 Selecione a caiva Habilitar	😻 General settings	sincronizados			
Set the parameters for the LDAP connection with the domain controller Tips de connection:           Tips de connection:         LDAP		Escolha os Objetos (usuários,	1 Selecione Contas			
Toman mener		grupos e/ou contas) que serão sincronizados	Counts			
Version:         Aufwertoution Type:         Timood (b)           3          60           Variant sease Duckas Duc	6 Clique em aplicar	Synchronize users	2 Escolha os Atributos			
Passed Validate User		Synchronize groups	Account anchronization not enabled			
Terrer Lott Ex Dichtymany Comm Phonganed Reda Phonganed Reda		Synchronize accounts The account name attribute isn't mapped.	Ule a user attribute     Include users without account     Use organizational unde as accounts			
5 Clique em Adicionar			Synchronize account code			
			Keep account history When keeping an account history only documents accounted after the typic will be assigned to the new account			
Método de Autenticação e Domínio padrão Permite configurar a forma de autenticação dos usuários						
Printers Users		Allow authentication by usemanie and password.     Aldventicate users registered in integrated or domains systems. Configure from which domains it is possible to authenticate.	Default domain: nddPrint v			
<b>NOTA</b> Para mais informações sobre Sincronia LDAP, consulte o manual.						
NDD Print Releaser						
<b>Domínio padrão</b> Selecionar o domínio que será utilizado para identificar a imp	pressão retida	<b>Criar um Grupo de Impressão (Fila virtual)</b> Criar um Grupo de impressão, que será utilizado para retenção	o para que os usuários possam enviar os documentos			
1 Clique em Ferramentas 4 Selecione Domínio Integrado	Configurations     Configurations     Configurations     Configuration     Configuration     Control Configuration     Control Configuration     Control Configuration	1 Clique em Grupos de impressão 4 Cliq	jue em próximo			
2 Selecione configurações 5 Escolha o domínio	The system identifies the domain from the print job sent by the user, however there are cases where it an anne, such as printing on low level coming from legacy platforms. When not identified use the domain below:	5 Sele	ecione o Driver			
Aba Identificação 6 Selecione Utilizar o	Use system comman (paorinit)     Integrated domain:	2 Clique em Adicionar	iver> V Add			
domínio selecionado para todos os documentos	domain.	Add				
		S Preencha o Nome do grupo	jue em Finalizar			
NOTA Esta opção não é recomendada para ambientes com múltiplos domír	nios	NOTA Caso não possua um driver instalado, utilize o botão Adic	ionar.			
NDD Print Agent						
<b>Contabilização</b> O NDD Print Agent identifica automaticamente as Filas de Impressão que estão instaladas localmente e as habilita para contabilização.						

### NDD Print MF HP

Domínio padrão e tipos de trabalho

Configurar os tipos de trabalhos e também o Domínio padrão para identificação na contabilização 6 Selecione a caixa Utilizar o domínio cadastrado no NDD Print Host 4 Sub aba Geral **Billing Domain** Enter a default domain so that it can be assigned to print jobs, for later viewing in the form of reports on portal 360. 1 Clique em Ferramentas Use the domain registered at the nddPrint Host. 5 Selecione os Tipos de trabalhos 2 Selecione configurações Escolha o domínio e marque a caixa Forçar este domínio padrão para todos os trabalhos Select which types of unted. They will be a 3 Aba Contabilização Monitor printings
 Monitor fax
 Monitor copies
 Monitor scan Default domain: HP Force the use of this domain for all the jobs. NOTA

#### Adicionar impressora (3)

Para mais informações sobre contabilização, consulte o manual.

NDD Print Host						
Adicionar impressoras para busca de contadores, suprimentos e eventos.						
1 Na aba Impressoras     Printers     Add	3 Preencha os campos Endereço de rede e SNMP 4 Clique em Adicionar					
<b>NOTA</b> Para realizar a adição em massa, consulte o manual.						
NDD Print Releaser						
Adicionar uma impressora que será utilizada como Fila de saída na Liberação segura.						
1       Clique em Impressoras       2       Clique em Adicionar       3       Preencha o campo Endereço de rede       4       Selecio para lib no serv estaçõe         Printers       Image: Add       Image: Add       1	ne a opção Utilizar impressora eração de documentos retidos idor de impressão e/ou nas es dos usuários					
<b>Adicionar uma impressora ao Grupo de impressão (Fila virtual)</b> Adicionar uma impressora ao Grupo de impressão para realizar a liberação dos documentos retidos.						
1 Clique em Grupos de Impressão       2 Selecione-o na Lista de Grupos       3 Clique com o Botão de Add         2 Print Groups       Add       Add         Add Printer       Update       Properties         Remove       Remove	Jireito, Adicionar Impressora 🕨 4 Selecione as Impressoras 🕨 5 Clique em OK					
NOTA Caso a fila não esteja criada, utilize o botão Adicionar fila de saída.						
Adicionar uma impressora para utilizar as funcionalidades de Contabilização, Liberação segura e Políticas.						
Adicionar impressora Wind of co Select the profile or follow the winad Uner later SIMP erty Default SIMP erty Default SIMP erty Default SIMP erty	Inclusion of the control of the compatibility with the embedded solutions     5     Chique embarcadas       10     O SNMP     Check the compatibility with the embedded solutions     Próximo       12     O None     Check the compatibility with the embedded solutions     Próximo					

nddPrint Individual Control: nddPrint 360 will have full control of the device. Recommended for use with copy/scan policies. Installation is fully automated.

NOTA Para mais informações sobre Adição de equipamentos, consulte o manual.

Smart 4/5

○ FS3 ● FS4/FS5

Version

Quota on copies

Select the options available for this device.

Releaser (Secure document release)

Assistente e clique em

Finalizar