Quick Quide

Este documento enseña las principales etapas para realizar el Download, Instalación y Configuración de los Módulos NDD Print, con la finalidad de utilizar las funcionalidades de Contabilidad, Liberación Segura y Políticas.

nddprint

Puede acceder a los manuales en nuestro Centro de Ayuda: https://help-nddprint-pt.scrollhelp.site

Download

Haga login en el Site de Downloads <u>https://resources.nddprint.com/downloads</u> con sus credenciales..

2 Haga el download de los módulos NDD Print Host, NDD Print Releaser y NDD Print MF HP

NOTA Las credenciales de acceso deben ser solicitadas a través del Suporte de la NDD Tech https://ndd.tech/ndd-print/suporte/

1 Instalación

Requisitos

Antes de iniciar los próximos pasos, verifique si los requisitos son atendidos.

HARDWARE (MÍNIMO)	SISTEMA OPERACIONAL	SOFTWARE	Puertos	
Processador: Dual-Core 1.7GH	Windows Server 2008 Standard Edition (32 Bits) com SP2		NDD TCP – 5656, 56562, 56563, 56569, 56570	
Memoria: 4GB	Windows Server 2008 Standard Edition R2 (64 Bits) com SP1	Net framework 4.8	Ambiente	
Espaço em disco: Superior a 10 GB	Windows Server 2012 – 2016 – 2019 Standard Edition (64 Bits)		TCP – 443, 80, 389, 686 UDP – 161 e 162	

NDD Print Host



NOTA

Durante la instalación, la tentativa de conexión con el Data Center será realizada a través del Protocolo HTTPS (Puerto 443). En algunos ambientes es necesario configurar el Proxy para completar la conexión. En estos casos, el instalador mostrará un mensaje de falla, haga clic en aceptar para iniciar el asistente de configuración del Proxy.

Este módulo permite la utilización de un Banco de datos SQL Server para mejorar la performance, recomendado cuando el ambiente tiene más de 200 impresoras.



Este módulo permite la utilización de un Banco de datos SQL Server para mejorar la performance, recomendado cuando el ambiente tiene más de 200 impresoras.

NDD Print MF HF)			
1 Haga clic em proximo	•	2 Elija el Directorio de instalación	3 Rellene la dirección de NDD Print Host	4 Haga clic en Instalar

NOTA El Idioma de la instalación será de acuerdo con la del NDD Print Host.

Si el NDD Print MF HP sea instalado en un servidor diferente del NDD Print Host, será solicitada la Dirección del servidor en el momento de la instalación.

Quick Quide

2 Configuración básica

NDD Print Host					
Integración con AD Configurar la integración para posibilitar la	Habilitar la autenticación	Habilitar la Sincronía	Seleccionar los atributos de Usuario que serán sincronizados		
autenticación y la sincronía LDAP.	1 En la pestaña Usuarios	1 En la pestaña Usuarios	1 Seleccione la opción Usuarios		
1 En la pestaña Usuarios	Printers Users	Printers Users	📇 Users		
Printers Users	2 Haga clic en Integración de dominios	2 Haga clic en Integración de dominios	2 Elija los Atributos		
2 Haga clic en Integración			Ver endromation not enabled		
	Integration Domains	Domain Integration	Attributes to be synchronized		
Domain Integration Domains	3 Haga clic en Propiedades	Domains 3 Haga clic en Propiedades	Emal Synchronica PNI Codes Use scane PNI		
3 Haga clic en Añadir	4 Autenticación integrada		Synchronize physical identifiers		
En Conevión rellene los compos de	■ Integrated Authentication	4 Configuraciones Generales			
acuerdo con la configuración del dominio		😻 General settings	sincronizados		
Determin Connection Settings Set the summer for the UDP Connecton with the domain controller Tips de connecto. LDAP	5 Seleccione la caja Habilitar	Elija Jos Objetos (usuarios	1 Seleccione la opción cuentas		
Tontein name: 5 Bruche SSL 5 Bruche SSL		grupos y/o cuentas) que serán sincronizados	Counts		
Version: Althenfordstorm Type: Tempol, bit 3	6 Haga clic en Aplicar	Synchronize users	2 Elija los Atributos		
Pasevot Valdet User	7 Haga clic en OK	Synchronize groups	Account enchronzation not enabled		
The second		Synchronize accounts The account name attribute isn't mapped.	O Use a user attribute Include users without account Use exprisizional units as accounts		
5 Haga clic en Añadir			Synchronize account code		
			Keep account history When keeping an account history only documents accounted after the sync will be assigned to the new account		
1 En la pestaña Usuarios 2 Pestaña General, haga clic en Configurar autenticación 3 Seleccione el método de autenticación 4 Seleccione el Dominio estándar 5 Haga clic en OK Image: Printers Users Set Autenticate user registered in integrated or domains systems. Configure from which domains it is possible to authenticate. Default domain: IndPrint Image: Printers Image: Printer					
NOTA Para más informaciones sobre Sincronía LDAP, consulte el manual.					
NIDD Print Palanser					
IDD FIIIt Release					
Dominio estándar Seleccionar el dominio que será utilizado para identificar la i	mpresión retenida. C pr	rear un Grupo de Impresión (Cola virtual) rear un Grupo de impresión, que será utilizado ara retención.	o para que los usuarios puedan enviar los documentos		
1 Haga clic en Herramientas 4 Seleccione Dominio Integrado	Configurations – – X Regional settings Network Readers Identification Activation F ()	1 Haga clic en Grupos de impresión 4 Ha	ga clic en Avanzar		
2 Seleccione 5 Elija el Dominio	Domain identification The system identifies the domain from the print job sent by the user, however these are cases where it cannot acquire this name, such as printing on low level coming from legacy platforms. When not identified use the domain below.	Print Groups	eccione el Driver		
Contiguraciones	Use system domain (nddPint) Integrated domain:	2 Haga clic en Añadir Driver:			
 3 Pestaña Identificación 6 Seleccione Utilizar el dominio seleccionado para todos los documentos 	Lise selected domain for all printed documents, ignoring the identified domain.	Add	iriver > V Add		
	•	3 Rellene el nombre del grupo	ga clic en Concluir		
ΝΟΤΑ	NOT	٨			
Esta opción no es recomendada para ambientes con múltiples domir	nios. Caso	no tenga un driver instalado, utilice el botón Añadir.			
NDD Print Agent					
Contabilidad El NDD Print Agent identifica automáticamente las colas de impresión que están instaladas localmente y las habilita para la contabilidad.					

NDD Print MF HP

Dominio estándar y tipos de trabajo Configurar los tipos de trabajos y tam	bién el Dominio estándar para identificación en el Contabilidade.	
1 Haga clic en el menú Herramientas	4 Subpestaña General	6 Seleccione la caja Utilizar el dominio registrado en el NDD Print Host 8 Biling Domain Enter a defaut domain so that it can be assigned to print jobs, for later viewing in the form of reports on portal 360.
 2 Seleccione Configuraciones 3 Pestaña Contabilidad 	Seleccione los Tipos de trabajos Tres of jobs Seter alvah tipes of jobs will be accusted. They will be displayed as reports in Floral 360. Monter Worktor printing Worktor printing Worktor printing	 Use the domain registered at the nddPrint Host. 7 Elija el dominio y Marque la caja Forzar este dominio estándar para todos los trabajos
	El Montor copies El Montor ecan	Default domain: HP

Para más informaciones sobre contabilidad, consulte el manual.

(3) Añadir Impresora

NDD Print Host	
Añadir impresoras para busca de contadores, consumibles y eventos.	
1 En la pestaña Impresoras 2 Haga clic en Añadir Printers Add	3 Rellene los campos, Dirección de red y SNMP
NOTA Para realizar la adición en masa, consulte el manual.	
NDD Print Releaser	
Añadir una impresora que será utilizada como cola de salida en la Liberación segura.	
1 Haga clic en Impresoras 2 Haga clic en Añadir 3 Rellene el campo Dirección de red 4 Impresoras Impresoras Impresoras Impresoras 4	Seleccione la opción Utilizar impresora para liberación de documentos retenidos en el servidor de impresión y/o en los puestos de los usuarios
Añadir una impresora al Grupo de impresión (Cola virtual) Añadir una impresora al Grupo de impresión para realizar la liberación de los documentos rete	enidos.
1 Haga clic en Grupos de Impresión 2 Seleccione en la Lista de Grupos 3 Haga clic co Add Add	on el Botón derecho, Añadir Impresora 4 Seleccione las Impresoras 5 Haga clic en OK
NOTA Caso la cola no esté creada, utilice el botón Añadir cola de salida.	
NDD Print MF HP	
Añadir una impresora para utilizar las funcionalidades de Accounting, Liberación segura y Po	líticas.
 Haga clic en el botón Añadir impresora Rellene los campos Dirección, Usuario y contraseña, Entrada SNMP Device iP addes or Holmane Secte da contraseña 	3 Seleccione el Tipo de coleta como OXPd 4 Marque la caja Verificar compatibilidad con soluciones empotradas 5 Haga clic en Próximo Kind of collection O SNMP Check the compatibility with the embedded solutions (Releaser, Authentication and Quota in Copies) 5 Haga clic en Próximo



NOTA

Para más informaciones sobre Adición de equipos, consulte el manual.